

## Rillsoft Project - Installation der Software

Dieser Leitfaden in 5 Schritten soll Sie schrittweise durch die Erst-Installation von Rillsoft Project führen.

Beachten Sie bitte im Vorfeld die nachstehenden Hinweise:


- Eine Installation und Nutzung von Rillsoft Project ist nur unter den folgenden **Betriebssystemen** möglich:
  - Windows 2000,
  - Windows 2003,
  - Windows XP
  - Windows Vista
  - Windows 7
- Zur Installation der Software werden Administrator-Rechte benötigt.
- Wird Rillsoft Project in einem Netzwerk installiert, so müssen die Netzwerklaufwerke das gleiche Laufwerksmapping aufweisen.
- Die Software wird grundsätzlich für alle Benutzer installiert, die Ihren Computer benutzen.
- Eine **Floating-Installation** auf dem Rechner erfolgt wie eine **Einzelplatz-Installation**, hierfür steht ein gemeinsames Setup für beiden Installationen zur Verfügung.
- Die **Voraussetzungen für Floating-Installation** sind, dass
  - das Datenverzeichnis sich im Netzwerk befindet
  - die normalen Benutzer brauchen über Schreib- und Leserechte für das Datenverzeichnis besitzen.

Eine Beschreibung über die Möglichkeiten einer Silent Installation finden Sie am Ende der Anleitung.


### Schritt 1

Legen Sie bitte die Programm-CD Rillsoft Project in Ihr CD-ROM-/DVD-Laufwerk. Sofern Sie die Autostartfunktion nicht deaktiviert haben, startet die Installation automatisch. Wählen Sie ansonsten die Datei **Setup.exe** von der CD.

Verwenden Sie das Betriebssystem **Windows Vista**, erhalten Sie bei aktivierter Benutzerkontensteuerung einen Hinweis auf die gestartete Setup.exe - Datei und einen nicht identifizierten Herausgeber. Bestätigen Sie diesen bitte mit der Schaltfläche **Zulassen**.




Zu Beginn der Installation bereitet die Setup-Routine den Installer vor. Ist dies abgeschlossen, erhalten Sie den folgenden Bildschirm. Bestätigen Sie diesen Bitte mit der Schaltfläche **Weiter**.



## Schritt 2


Lesen Sie bitte die Lizenzbedingungen. Wenn Sie mit der Lizenzvereinbarung einverstanden sind, markieren Sie bitte das Kontrollkästchen **Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.

Wenn Sie die Lizenzbedingungen nicht akzeptieren, brechen Sie die Installation des Rillsoft Project ab.



### Schritt 3


Sie können auswählen, ob Sie eine Fernwartungssoftware GotoMeeting von der Firma Citrix mit installieren oder nicht.



GoToMeeting-Software ermöglicht Online-Unterstützung.

#### Schritt 4

Im Bildschirm **Programmverzeichnis** legen Sie fest, in welches Verzeichnis die Programmdateien abgelegt werden sollen.




Sie haben jeweils über die Schaltfläche **Ändern** die Möglichkeit das entsprechende Verzeichnis zu ändern.

Die Auswahl von Netzlaufwerken ist auch grundsätzlich möglich.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl des Programmverzeichnisses bitte mit **Weiter**.


## Schritt 5

Im Bildschirm **Datenverzeichnis** legen Sie fest, in welches Verzeichnis die Daten abgelegt werden sollen.



Sie haben jeweils über die Schaltfläche **Ändern** die Möglichkeit das entsprechende Verzeichnis zu ändern.


Bei dem Ändern erscheint der Bildschirm **Zielverzeichnis ändern**.



Drücken Sie bitte OK, wenn Sie mit der Auswahl fertig sind.

### Hinweis für Floating-Installation:

Bei den Clients-Installationen geben Sie bitte hier das freigegebene **Datenverzeichnis** mit dem Netzwerkpfad.



Die in diesen Bildschirmen angegebene Programm- und Datenverzeichnisse sind nur exemplarisch gewählt worden und sind keine zwingende Vorgabe als Zielverzeichnisse.

### Alternative Vorgehensweise für Floating-Installation

Sie können das Datenverzeichnis der Floating Lizenz auch lokal bspw. auf Laufwerk „C:“ bei der Installation platzieren. Dann beim ersten Start des Rillsoft Projects wählen Sie bitte den Menüpunkt „**Werkzeuge/Ressourcenpool-Datei erstellen**“ aus. Im Dialog-Fenster „**Speichern unter...**“ wählen Sie bitte zuerst das Verzeichnis mit dem Netzpfad, das als Datenverzeichnis benutzt wird. Im Feld **Dateiname** geben Sie RillPrj ein. Anschließend klicken Sie die Schaltfläche **Speichern** an.


### Umsteigen vom lokalen Datenverzeichnis zum Datenverzeichnis mit Netzpfad

Wenn Sie während der Test-Phase das Datenverzeichnis lokal gespeichert und im Ressourcenpool schon einige Informationen zu Ressourcen oder Kalender angelegt haben, können Sie falls nötig jeder Zeit zum Datenverzeichnis mit Netzpfad, wie es für Floating Lizenz erforderlich ist, wechseln.

Kopieren Sie die Ressourcenpool-Datei aus dem lokalen Verzeichnis, diese Datei wird immer in der linken Ecke der Statusleiste angezeigt, ins Verzeichnis mit dem Netzpfad und anschließend durch den Menüpunkt „**Werkzeuge/Ressourcenpool-Datei auswählen**“ wechseln Sie zu der Ressourcenpool-Datei.


## Schritt 6

Bestätigen Sie Ihre Auswahl des Datenverzeichnisses bitte mit **Weiter** und klicken Sie danach **Installieren**.



## Schritt 7

Nach erfolgreicher Installation schließen Sie diesen Bildschirm bitte über die Schaltfläche **Beenden** und sich **Readme** Information anzeigen lassen.



Sie können Rillsoft Project anschließend über das entsprechende Symbol auf Ihrem Desktop starten.



Rillsoft Project

## Unattended / Silent-Installation

Bei einer vollständigen Installation können automatische Installationen ausgeführt werden, d. h. es werden keine Dialogfelder eingeblendet.

Ein Beispiel:

```
msiexec.exe /i rp53de.msi /qn INSTALLDIR="C:\Programme\Rillsoft Project 5.3"  
DATADIR="C:\ProgramData\Rillsoft Project 5.3" INSTALLLEVEL=1
```

- \* i - Installiert oder konfiguriert ein Produkt
- \* rp53de.msi – Produkt-Datei für Rillsoft Project
- \* qn - legt fest, dass keine Benutzeroberfläche vorkommt.
- \* INSTALLDIR – ein Name des Programmverzeichnisses
- \* DATADIR – ein Name des Datenverzeichnisses
- \* INSTALLLEVEL - Installationsart
  - o 1 - nur Rillsoft Project
  - o 2 - Rillsoft Project mit Citrix GoToMeeting für Online-Support